

Адаптивная верхняя навигации

```
/* Добавить черный цвет фона для верхней навигации */ .topnav { background-color: #333;
overflow: hidden; } /* Стиль ссылок внутри панели навигации */ .topnav a { float: left; display:
block; color: #f2f2f2; text-align: center; padding: 14px 16px; text-decoration: none; font-size: 17px; }
/* Изменение цвета ссылок при наведении курсора */ .topnav a:hover { background-color: #ddd;
color: black; } /* Добавить активный класс, чтобы выделить текущую страницу */ .topnav a.active
{ background-color: #4CAF50; color: white; } /* Скрыть ссылку, которая должна открывать и
закрывать верхнюю навигационную панель на небольших экранах */ .topnav .icon { display:
none; } /* Если ширина экрана меньше 600 пикселей, скройте все ссылки, кроме первой
("Главная"). Показать ссылку, которая содержит должен открыть и закрыть верхнюю
навигационную панель topnav (.icon) */ @media screen and (max-width: 600px) { .topnav
a:not(:first-child) {display: none;} .topnav a.icon { float: right; display: block; } } /* Класс
"responsive" добавляется в верхнюю навигационную панель используя JavaScript, когда
пользователь нажимает на значок. Этот класс делает topnav хорошо выглядеть на небольших
экранах (отображать ссылки по вертикали, а не по горизонтали) */ @media screen and (max-
width: 600px) { .topnav.responsive {position: relative;} .topnav.responsive a.icon { position:
absolute; right: 0; top: 0; } .topnav.responsive a { float: none; display: block; text-align: left; } }
```

[Главная](#) [Новости](#) [Контакты](#) [О нас](#)

Пример адаптивной верхней навигации

Измените размер окна браузера, чтобы увидеть, как это работает.

[index.html](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- Загрузите библиотеку значков, чтобы отобразить меню гамбургера (бары) на
маленьких экранах -->
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/fon
t-awesome.min.css">
<style>
/* Добавить черный цвет фона для верхней навигации */
.topnav {
  background-color: #333;
  overflow: hidden;
}

/* Стиль ссылок внутри панели навигации */
.topnav a {
  float: left;
  display: block;
  color: #f2f2f2;
```

```
text-align: center;
padding: 14px 16px;
text-decoration: none;
font-size: 17px;
}

/* Изменение цвета ссылок при наведении курсора */
.topnav a:hover {
    background-color: #ddd;
    color: black;
}

/* Добавить активный класс, чтобы выделить текущую страницу */
.topnav a.active {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}

/* Скрыть ссылку, которая должна открывать и закрывать верхнюю навигационную
панель на небольших экранах */
.topnav .icon {
    display: none;
}

/* Если ширина экрана меньше 600 пикселей, скройте все ссылки, кроме первой
("Главная"). Показать ссылку, которая содержит должен открыть и закрыть верхнюю
навигационную панель topnav (.icon) */
@media screen and (max-width: 600px) {
    .topnav a:not(:first-child) {display: none;}
    .topnav a.icon {
        float: right;
        display: block;
    }
}

/* Класс "responsive" добавляется в верхнюю навигационную панель используя
JavaScript, когда пользователь нажимает на значок. Этот класс делает topnav
хорошо выглядеть на небольших экранах (отображать ссылки по вертикали, а не по
горизонтали) */
@media screen and (max-width: 600px) {
    .topnav.responsive {position: relative;}
    .topnav.responsive a.icon {
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 0;
    }
    .topnav.responsive a {
        float: none;
        display: block;
        text-align: left;
    }
}
```

```
}
}
</style>
</head>
<body>

<div class="topnav" id="myTopnav">
<a href="#home" class="active">Главная</a>
<a href="#news">Новости</a>
<a href="#contact">Контакты</a>
<a href="#about">О нас</a>
<a href="javascript:void(0);" class="icon" onclick="myFunction()">
<i class="fa fa-bars"></i>
</a>
</div>

<div style="padding-left:16px">
<h2>Пример адаптивной верхней навигации</h2>
<p>Измените размер окна браузера, чтобы увидеть, как это работает.</p>
</div>

<script>
/* Переключение между добавлением и удалением класса "responsive" в topnav,
когда пользователь нажимает на значок */
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("myTopnav");
  if (x.className === "topnav") {
    x.className += " responsive";
  } else {
    x.className = "topnav";
  }
}
</script>

</body>
</html>
```

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:appendix:appendix_css:nav:responsive

Last update: 2026/04/15 12:16

